



## Método de instalación manual del controlador

Es posible que se presente algún error al momento de instalar el controlador. Por ejemplo, el ícono del controlador no puede ser encontrado en la pestaña de “Impresoras y dispositivos” al finalizar la instalación. En este caso, la impresora puede ser añadida al computador por medio del siguiente método:


Tomemos Win10 32bit como ejemplo. Ingrese en el “panel de control” del computador y abra “impresoras y dispositivos”, como se muestra en la siguiente imagen:



2. Haga clic en el botón “añadir impresora” luego seleccione “Añadir impresora local”.  
Escoja “Siguiente” como en las siguientes imágenes:




3. Escoja añadir la impresora local manualmente y de clic en siguiente:




## Método de instalación manual del controlador


4. Elija Puerto LPT por defecto, haga clic en siguiente para continuar.



5. Escoja “tengo un disco” para instalar, como muestra la siguiente imagen




5. Escoja “Buscar” como muestra la imagen:



## Método de instalación manual del controlador


6. Busque la carpeta de instalación. Por defecto este directorio será el disco C.  
C. Escoja “SAT POS Printer Driver V7.17”, y de clic en el botón “Abrir” como muestra la imagen:



7. Escoja la carpeta de “32 bits” o “64 bits” de acuerdo al sistema operativo del computador, y haga clic en el botón “abrir” nuevamente, como muestra la imagen:




8. Escoja el archivo "inf" como muestra la siguiente imagen




## Método de instalación manual del controlador

9. Haga clic en el botón “Ok” como muestra la siguiente imagen:



10. Seleccione el controlador de impresora correspondiente, y haga clic en el botón “siguiente” como muestra la siguiente imagen.




## Método de instalación manual del controlador

11. seleccione la opción por defecto, luego haga clic en “siguiente”, como muestra la imagen:



12. Haga clic en “finalizar”, como muestra la imagen:




## Método de instalación manual del controlador

13. La impresora se añadió exitosamente. Los íconos del controlador se muestran en la pestaña de “impresoras y dispositivos”. Haga clic derecho en el ícono del controlador de impresora y seleccione “propiedades de impresora” como muestra la siguiente imagen




14. Abra la “interface del controlador” y seleccione el puerto correspondiente. Luego haga clic en “aplicar” como muestra la imagen.



## Método de instalación manual del controlador

15. Seleccione “General” y haga clic en el botón “Imprimir página de prueba”.



Si se imprime la página de prueba, significa que la instalación del controlador ha sido finalizada